

## DİKİM BİLGİLERİ

Bu borşür bizden satın aldığınız 1. sınıf aşılı asma fidanlarının dikiminde size yardımcı olmak maksadı ile hazırlanmıştır.

### 1. Dikimin Planlanması

Dikim planınızı, dikeceğiniz çeşidin özelliklerini, arazinizin yapısını, yönünü, sulama imkanlarınızı, sahip olduğunuz ya da kullanma imkanınız olan tarım alet ve makinelerini dikkate alarak dikim zamanından önce yapmalısınız.



### 2. Dikim Zamanı

Fidanlarınız açık köklü ise sonbahardan erken ilkbahara kadar olan zaman diliminde iklimin müsaade ettiği zamanlarda dikebilirsiniz. Eğer bulunduğunuz bölgede kışlar çok sert geçiyor ise (örneğin -16 °C ve daha düşük sıcaklıklar görülüyor ise) fidanlarınızı erken ilkbaharda dikmelisiniz.


Fidanlarınız eğer kaplı (poşetli, tüplü) ise ve odunlaşmış sürgünleri yoksa yani ilk çıkan sürgünleri hala yeşil ise geç ilkbahar ile erken yaz dönemi arasında dikilebilir. Kaplı fidanlar tabiatı ile çok hassastırlar ve özel bakım gerektirirler. Sulamaları ihmal edilmemelidir.

Kaplı fidanlarınızda eğer odunlaşmış sürgün mevcut ise yılın istediğiniz zamanında dikebilirsiniz, çünkü bu fidanlar artık 2 yaşında demektir, ancak 2 yaşındaki tüplü bir fidanın sağlığına kavuşması ve verime geçmesi 1 yaşındaki fidanlardan daha uzun sürebilmektedir. Açık köklü fidan iken satılmayıp kap içerisine alınan fidanlarda böyledir.

### 3. Dikim İçin Gereken Malzemeler


Dikim için ihtiyaç duyacağınız malzemeler aşağıda sıralanmıştır. Piyasada bulamayacağınız ancak basitçe yapabileceğiniz dikim tahtasının çizimi de yapılmıştır.

- a. Budama Makası
- b. Kürek
- c. Kazma ya da Burgu
- ç. İşaret kazığı ve Herek
- e. İp
- f. Kova
- g. Dikim Tahtası
- ğ. Çapa




#### 4. Dikim


Dikim için çukurlar 30 – 40 cm çapında, 40 – 50 cm derinliğinde açılmalıdır. Analiz sonuçlarına göre belirlenen miktarlarda gübre çukur tabanındaki toprakla karıştırılmalıdır. Ardından bir kürek kadar toprak çukur tabanına atılıp yayılır.



Dikim tahtası üzerindeki çentik çukurun tam ortasına gelecek şekilde sabitlenir, fidanın aşı yeri çentiğin 3 – 4 cm üzerine gelecek şekilde hiza alınır ve çukur toprakla doldurulur. Dikim tamamlandıktan sonra fidanın dip kısımları iyice sıkıştırılır, sulama için çanak yapılır ve iyice sulanır. Ardından dikim tahtası ile birlikte ikinci dikime geçilir.




Dikilmiş Fidan



Kümbetlenmiş Fidan

Fidana dökülen su, toprağa iyice nüfuz ettikten sonra, fidanın tamamı kapatılıncaya kadar toprakla örtülür ve gözler patlayıp sürgünler toprak üstüne çıkana kadar kümbetler dağıtılmaz. Sürgünler toprak üstüne çıktıktan sonra aşı yeri 3 - 4 cm toprak üstünde kalacak şekilde kümbetler dağıtılır.



ELFA